

# Anbindung Portal

Immobilien.sparkasse.de –  
r u d i-Immobilienwelt  
für FIO-Nutzer:innen



## Anlegen der Exportkonfiguration für den "r u d i-Sparkassen-Immobilienpool"

- ✓ Navigiere zur gewünschten Vertriebseinheit auf Firmenebene
- ✓ Wähle unter dem Punkt „Verwaltung“ das Register „Exportkonfiguration“ aus und klicke auf „+ Neu“. (Die Schaltfläche für die Neuanlage von Exportkonfigurationen findest du in der unteren Funktionsleiste.)
- ✓ **Bezeichnung:** frei wählbar, sollte sich aber am Portal bzw. Zweck orientieren
- ✓ **Status:** setze den Status auf „Aktiv“
- ✓ **Portal:** Wähle aus der Dropdownliste das Portal „Immobilien.sparkasse.de - Rudi Immobilienwelt“
- ✓ **Anbieterkennung Portal:** gib deine eigene Anbieterkennung ein
- ✓ Gib deine „E-Mail Protokoll-Empfänger“-Adresse an (Adresse für Übertragungs- und Fehlerprotokolle)
  - Option „E-Mail nur bei Fehlern senden“ aktivieren, um unnötige E-Mails zu vermeiden
- ✓ Schnittstelle speichern: Wir empfehlen, dass die Schnittstelle als „Pflicht“ markiert wird (per Checkbox).
- ✓ **Wichtig: Export zum Sparkassen Immobilienpool nicht löschen**

Wenn du Fragen zum technischen Setup hast, wende dich bitte an [kundenservice@fio.de](mailto:kundenservice@fio.de). Bei sonstigen Fragen zum Ablauf wende dich gern an [cim@finmas.de](mailto:cim@finmas.de).

# Anbindung Portal

Immobilien.sparkasse.de –  
r u d i-Immobilienwelt



## Anlegen der Exportkonfiguration für den "r u d i-Sparkassen-Immobilienpool" für nicht-FIO-nutzende Vertriebe

Bitte gehe zur Anlage einer Exportschnittstelle wie folgt vor:

(Die tatsächlichen Bezeichnungen können je nach verwendeter Software leicht abweichen.)

- ✓ Banken, die eine alternative Software nutzen, müssen in ihrer Makler-Software eine Exportschnittstelle vom Typ „Freie Schnittstelle“ bzw. „OpenImmo FTP-Schnittstelle“ anlegen und mit den entsprechenden Daten befüllen.
- ✓ Dafür müssen folgende Felder befüllt werden (Benennung kann in Software leicht abweichen):
  - **Bezeichnung der Schnittstelle:** eine aussagekräftige, frei gewählte Bezeichnung für die Portalschnittstelle hinterlegen (z.B. RUDI).
  - **Deine Anbieterkennung für das Portal:** entspricht der Anbieterkennung/User
  - **die FTP-Adresse des Servers:** entspricht Name des FTP-Servers.
  - **Deinen Benutzernamen:** entspricht Ihrer Anbieterkennung/User
  - **Dein Passwort:** entspricht FTP-Passwort
  - **FTP- Verzeichnis:** wird nicht benötigt
- ✓ **Schnittstelle speichern:** Wir empfehlen, dass die Schnittstelle als "Pflicht" markiert wird (per Checkbox).
- ✓ **Wichtig: Export zum Sparkassen Immobilienpool nicht löschen**

Wenn du Fragen zum technischen Setup hast, wende dich bitte an [kundenservice@fio.de](mailto:kundenservice@fio.de). Bei sonstigen Fragen zum Ablauf wende dich gern an [cim@finmas.de](mailto:cim@finmas.de).